

# AFD Online Samenstellen


Quick start guide (AFD1.0)



1. Aanmaken account en inloggen
2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein
3. Creëren nieuwe AFD-definitie
4. Importeren AFD-definitie
5. Beheren functies
6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
7. Configureren herhaling van entiteiten
8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
9. Handmatig toevoegen subset codelijst
10. Importeren subset codelijst
11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen
12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen
13. Configureren gebruik attribuut binnen functies
14. Configureren eigenschappen AFD-definitie
15. Opstellen verbandscontroles pseudo – xpath
16. Exporteren AFD-definitie output
17. Certificeren en publiceren AFD-definitie
18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities
19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen
20. Aan-/afmelden notificatiemail
21. Machtiging gebruik derden

# 1. Aanmaken account en inloggen

- ❖ Browse naar <https://portal.sivi.org> en klik op “Inloggen”

The image shows a screenshot of the SIVI portal's login page. On the left, there is a green sidebar with a white circle containing a checkmark icon. Below the circle, the text reads "AFS Online" and "ALL FINANCE STANDARD". At the bottom of the sidebar, there are two bullet points: "✓ Online samenstellen AFD-definities" and "✓ Valideren, certificeren en publiceren AFD-schema's". The main content area is white and features the SIVI logo at the top right with the tagline "digitale toekomst verzekerd van standaarden". Below the logo, the text "Aanmelden met uw bestaande account" is displayed. There are two input fields: "E-mailadres" with the value "info@sivi.org" and "Wachtwoord" with a masked password ".....". A blue button labeled "Aanmelden" is positioned below the password field. At the bottom, the text "Hebt u geen account?" is followed by a blue button labeled "Nu registreren", which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the right.

- ❖ Meer informatie over aanmaken account en inloggen: <https://www.manula.com/manuals/sivi/certificering>

## 2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein

- ❖ In het MENU rechts bovenin kan de toepassing "AFD Online Samenstellen" geselecteerd worden.



The screenshot shows the top navigation bar of the SIVI website. On the left is the SIVI logo with the tagline "digitale toekomst verzekerd van standaarden". In the center is the text "Gecertificeerde AFD-definities" and below it "Door organisaties gepubliceerde AFD-definities". On the right, there is a "MENU" dropdown menu. The "AFD Online Samenstellen" option is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the left.

- ❖ Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.




The screenshot shows the "AFD Online Samenstellen" page. At the top, there is a "Selecteer berichtsoort/domein" section with a yellow underline. Below this is a table with three columns: "SIVI Community", "Berichtsoort", and "Domein". The table contains two rows of data. The second row is highlighted with a red box, and a red arrow points to the "AFD" entry in the "SIVI Community" column.

SIVI Community	Berichtsoort	Domein
AFD	Contractbericht	Aansprakelijkheid
AFD	Contractbericht	Motorrijtuigen

### 3. Creëren nieuwe AFD-definitie

- ❖ Selecteer de knop toevoegen om een nieuwe AFD-definitie aan te maken.



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Contact | SIVI

MENU


## AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie Demobedrijf

**Toevoegen**

- ❖ Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.




Nieuwe product definitie

Nieuwe product naam

Demo AFD-definitie

**Toevoegen** **Annuleren**

- ❖ Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.



AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie Demobedrijf

	Naam ^	Berichtsoort/domein ⇅	Laatst gewijzigd ⇅	Door ⇅
<b>Open</b>	Demo AFD-definitie	AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen	18-4-2020 15:01:23	SIVI Test

## 4. Importeren AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in vastgesteld CSV-formaat worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer CSV”. Selecteer het CSV-bestand en kies “Importeren”.



Open ▾ Demo AFD-definitie AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen 4-8-2021 13:17:03 SIVI Test | SIVI

- Aanpassen schema
- Aanpassen verbandscontroles
- Functies AFD-definitie
- Eigenschappen AFD-definitie
- Synchroniseer met bron
- Dupliceer AFD-definitie
- Importeer CSV**
- Exporteer AFD-definitie
- Exporteer CSV
- Certificeer en publiceer AFD-definitie
- Verwijder

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Selecteer een CSV-bestand met AFD-definitie in .csv-formaat.

Bestand kiezen Geen bestand gekozen

Importeren Annuleren

Pad	Attribuut	Aanroep P	Resultaat	Aanroep A	Resultaat	Kunnen ad
AL		V	V			V
AL	AL_ADATMSG					V
AL	AL_APPLNM					O
AL	AL_APPLYS					O
AL	AL_CPREF					V
AL	AL_DATACV	V				V
AL	AL_FUNCIV	V				V
AL	AL_INCLGP					V
AL	AL_INCLPP					V
AL	AL_MNDGP					O
AL	AL_VERSIEV					V
EL		O	O			O
EL	EL_BMEXO	O				O
EL	EL_VOLGIO	O				O
EL	EL_VRWRO	O				O
PK						O
PK	PK_NUMBER					V
PK	PK_PRCPKKT					O
PP		V	V			V
PP	PP_ADEFVRS					V
PP	PP_AFDDEFN					V
PP	PP_GETEV	V				V
PP	PP_BRANCHE					V
PP	PP_COUMND					O
PP	PP_COASSJN					V
PP	PP_ENDDATC					O
PP	PP_EXTEFO	O				O
PP	PP_GABRA					V
PP	PP_GABRAO					V
PP	PP_GASBRA					V
PP	PP_GASBRAO					V
PP	PP_INVDO	O				O
PP	PP_INGDO	O				V
PP	PP_INGDO	O				O
PP	PP_INTKEY					O
PP	PP_LWYZDAT					O
PP	PP_NJP					O
PP	PP_NUMBER					V
PP	PP_POLPKJN					V
PP	PP_SCHDO	O				V
PP	PP_SPECLLM					V
PP	PP_STATUS					V
PP	PP_STPRIO	O				O
PP	PP_VGCODE					V
PP	PP_VRVFV	V				V
PP	PP_VPREMBP					O
PP/BS		V	V			V
PP/BS	BS_GEBDV	V				V
PP/BS	BS_PCOODV	V				V
PP/CA		O	O			O
PP/CA	CA_BAFWST					O
PP/CA	CA_BMNAAND					O
PP/CA	CA_BMPERC					O
PP/CA	CA_BTP	O				O
PP/CA	CA_CODEV	V				V
PP/CA	CA_COLFAC					O
PP/CA	CA_ERB					O
PP/CA	CA_GADEKCD					O
PP/CA	CA_GADEKCO					O
PP/CA	CA_MYCODE					O
PP/CA	CA_NCAAND					O
PP/CA	CA_NCPRC					O
PP/CA	CA_NJP					O
PP/CA	CA_NOCBESC					O
PP/CA	CA_NWECO	O				O
PP/CA	CA_PAFVDO	O				O
PP/CA	CA_PPRC					O
PP/CA	CA_PRCTEKC					O
PP/CA	CA_RELVRH					O
PP/CA	CA_RELVWR					O
PP/CA	CA_RURCOR					O

## 4. Importeren AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na import volgt verwerkingsverslag, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

---

Import van AFD-definitie is afgerond.

Naam definitie: 'Demo AFD-definitie'.  
 Resultaat: Succesvol met 1 waarschuwing(en).

Waarschuwingen:


Regel 6: Pad 'AL/AL\_BRRONNM': attribuut 'AL\_BRRONNM' komt niet voor binnen de huidige AFD-definitie.

Aantal verwerkte regels: 72  
 Aantal onverwerkte regels: 1  
 Aantal geactiveerde functies: 5  
 Aantal toegevoegde actieve functies: 0  
 Aantal toegevoegde entiteiten: 3  
 Aantal toegevoegde attributen: 63  
 Aantal gewijzigde entiteit-aanwezigheidssettings: 14  
 Aantal gewijzigde attribuut-aanwezigheidssettings: 330

Aanpassingen:

Functie geactiveerd: premieBerekening\_aanroep  
 Functie geactiveerd: premieBerekening\_resultaat  
 Functie geactiveerd: Acceptatie\_aanroep  
 Functie geactiveerd: Acceptatie\_resultaat  
 Functie geactiveerd: kunnenAanleveren  
 Entiteit toegevoegd: PP/OB  
 Entiteit toegevoegd: PP/WA  
 Entiteit toegevoegd: PP/WA/MP  
 Attribuut toegevoegd: AL/AL\_ADATMSG  
 Attribuut toegevoegd: AL/AL\_APPLNM  
 Attribuut toegevoegd: AL/AL\_APPUSER  
 Attribuut toegevoegd: AL/AL\_CPREF  
 Attribuut toegevoegd: AL/AL\_DATACAT

Download Verwerkingsrapport
Sluiten



- ❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de entiteiten, attributen en functies zoals in de CSV gedefinieerd.

### AFD Online Samenstellen

[← Terug](#)

Samenstellen AFD Definitie  
 Onderwerp: Demobedrijf - AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen - Demo AFD-definitie

---

#### Entiteiten

Wijzig entiteitselectie

- ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (\*)
- ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (\*)
  - ▼ WA - DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
    - MP - POOLAANDEEL
    - OB - OBJECT MOTORRIJTUIG

#### Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

## 5. Beheren functies

- ❖ Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies AFD-definitie”.

The screenshot shows the SIVI interface. At the top, there is a header bar with the text "Open", "Demo AFD-definitie", "AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen", "4-8-2021 13:17:03", and "SIVI Test | SIVI". Below the header, a dropdown menu is open, showing several options: "Aanpassen schema", "Aanpassen verbandscontroles", "Functies AFD-definitie" (highlighted with a red box), "Eigenschappen AFD-definitie", "Synchroniseer met baseline", "Dupliceer AFD-definitie", and "Importeer CSV". To the right of the dropdown menu, a dialog box titled "Functies AFD-definitie" is open. It contains a list of functions with toggle switches: "Acceptatie\_resultaat" (checked), "statusverzoekAcceptatie\_aanroep" (unchecked), "statusverzoekAcceptatie\_resultaat" (unchecked), and "kunnenAanleveren" (checked). Below the list is a text input field labeled "Nieuwe functie ...". At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Opslaan" (green) and "Annuleren" (orange). A large white arrow points from the "Functies AFD-definitie" option in the dropdown menu to the dialog box.

- ❖ Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.




## 6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten.

Entiteiten

**Wijzig entiteitselectie**

- ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (\*)
- ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (\*)
  - ▼ WA - DEKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
  - MP - POOLAANDEEL
  - OB - OBJECT MOTORRIJTUIG



Entiteiten

- ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (\*)
  - BY - BIJLAGE
- RC - CONTRACT RAAMCONTRACT
- PK - CONTRACT PAKKET
- ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (\*)
  - RI - ACCEPTATIEVRAGEN
  - EI - PARTIJ EIGENAAR OBJECT
  - LI - PARTIJ KENTEKENBEWIJSCHOUDEUR
  - LP - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER
  - BS - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER
  - VP - PARTIJ VERZEKERINGNEMER
  - CL - CLAUSULE
  - VE - PARTIJ VOLMACHTNEMER
  - VL - PARTIJ VOLMACHTGEVER
  - VW - VOORWAARDE
  - VZ - VERZEKERD PERSOON

**Opslaan** **Annuleren**

# 7. Configureren herhaling van entiteiten






- ❖ Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en hoe vaak deze mag herhalen.


### Eigenschappen

Label: BS    Naam: PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER

Omschrijving: Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartuig bestuurd.



### Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2147483647	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	



### premieBerekening\_aanroep Settings

minOccurs: 0    maxOccurs: 2




### Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	

## 8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het toevoegen of verwijderen van attributen.

Attributen	
Wijzig attribuutselectie	
PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek



Wijzig attribuutselectie

PP\_AANKOR  
Soort aanvangskorting, code

PP\_AANTDAP  
Aantal trm. doorl. afsluitprovisie

PP\_AANTSCH  
Aantal schades

PP\_AANVDAT  
Aanvraagdatum

PP\_ABETTRM  
Toelichting overige betaaltermijn

PP\_ACTKRT  
Percentage actiekorting

PP\_ACTKRTD  
Datum tot actiekorting

PP\_ACTKRTR  
Reden actiekorting, omschr.

PP\_ADEFVRS  
AFD definitieversienummer

PP\_ADRESAG  
Adressering acceptgiro, code

PP\_AFDDEFN  
AFD definitienaam

Opslaan Annuleren

## 9. Handmatig toevoegen subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op het pijltje om de subset te selecteren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam


ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan

Annuleren



- ❖ Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

2 optie(s) geselecteerd

020 - Motorrijtuigen	←
021 - Auto	←
022 - Caravan	
023 - Bromfiets	
024 - Rijwiel	
025 - Motor/scooter	
027 - Aanhanger	

# 10. Importeren subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op “Importeer subset”.

**Attributen**

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

**Eigenschappen**

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

**Naam**


ADN branchecode

**Omschrijving**

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

**Codelijst**

Selecteer subset codelijst



**Selecteer opties**

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan Annuleren



- ❖ Plak een puntkomma gescheiden reeks van waarden en klik op “Verwerk”. Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.

**Selecteer opties**

Selecteer opties

020;021;025] ✓ Verwerk

Importeer subset

Opslaan Annuleren

# 11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop “Optielijst”.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label: PP\_BETTERM    Formaat: N..3


Naam: Betaaltermijn in maanden

Omschrijving: Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

Optielijst

Waardebepanking

Minimum	Maximum
Onbepaald	Onbepaald



- ❖ De mogelijkheid verschijnt om selectief de toegestane waarden in te voeren.

Definieer optielijst

Waarde	Actie
1	↑ ↓ ✎ 🗑
3	↑ ↓ ✎ 🗑
6	↑ ↓ ✎ 🗑
12	↑ ↓ ✎ 🗑

Waarde +

Opslaan    Annuleren

# 12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de bewerkknop onder waardebeperking.

- ❖ De mogelijkheid verschijnt om range van de waardebeperking in te voeren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

OB_VRWRKCD	optielijst
OB_MODEL	alfanumeriek
OB_TYPE	alfanumeriek
OB_BOUWJR	numeriek
OB_BOUWMND	numeriek

Eigenschappen


Label	Formaat
OB_BOUWMND	N..2

Naam

Bouwmaand

Waardebeperking

Minimum	Maximum	
Onbepaald	Onbepaald	



Waardebeperking

Minimum	Maximum
1	12

Opslaan Annuleren

# 13. Configureren gebruik attribuut binnen functies

- ❖ Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moeten worden opgenomen.

Gebruik binnen functie

Functie	Conditie
premieBerekening_aanroep	Verplicht
premieBerekening_resultaat	Verplicht
Acceptatie_aanroep	Nee
Acceptatie_resultaat	Nee
kunnenAanleveren	Optioneel

- ❖ Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.
- ❖ Nee: Wordt niet opgenomen in output.
- ❖ Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.




# 14. Configureren eigenschappen AFD-definitie

- ❖ In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens van de AFD-definitie te worden ingevoerd.

Open ▾ Demo AFD-definitie

- Aanpassen schema
- Aanpassen verbandscontroles
- ⚙️ Functies AFD-definitie
- 📄 Eigenschappen AFD-definitie**
- ↻ Synchroniseer met baseline
- 📄 Dupliceer AFD-definitie
- 📄 Importeer CSV
- 📄 Exporteer AFD-definitie per functie
- 📄 Exporteer CSV
- 📄 Certificeer en publiceer AFD-definitie
- 🗑️ Verwijder




Eigenschappen ✕

Branche	020 - Motorrijtuigen
POR-code	A003 - Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.
Naam product	Demo AFD-definitie
Versie AFD Definitie	999.00
Ingangsdatum AFD Definitie	14-12-2020
Einddatum AFD Definitie (tot-datum)	Vul einddatum in (dd-mm-jjjj) ...
Versie datacatalogus	36D
Tag	Vul tag in


Opslaan Annuleren

## 15. Opstellen verbandscontroles (1/3)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Aanpassen verbandscontroles”.



- ❖ Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te stellen.



- ❖ Opstellen kan door middel van pseudo-code of directe XPath-invoer.

# 15. Opstellen verbandscontroles (2/3)

## Opstellen Pseudo-code

- ❖ Kies tabblad “Pseudo-code”
- ❖ Verbandscontroles worden als “If-Then-Else” constructies opgesteld.

Demo verbandscontrole 1

Invoertype **Pseudo-code** Xpath

Voer hier de verbandscontrole in pseudo-code in  
Example 1: `if exists(BS) then PP_INGDAT - BS_GEBDAT > 170000 else true`  
Example 2: `if CA_CODE = 2003 then CA_NWEGAR = N else true`

Naam

Bron

If Entiteit | Attribuut ▾ Functies ▾ = <> < <= > >= EN OF NIET () Waarde ▾

Then Entiteit | Attribuut ▾ Functies ▾ = <> < <= > >= EN OF NIET () Waarde ▾

Else **True** False

Foutmelding

# 15. Opstellen verbandscontroles (3/3)

## Opstellen directe XPath

- ❖ Kies tabblad “XPath”
- ❖ Verbandcontroles worden hier direct als XPath-expressie genoteerd.

Demo verbandscontrole 2

Invoertype **Pseudo-code** **Xpath**

Voer hier de XPath verbandscontrole in

Naam



Bron

XPath


Foutmelding

## 16. Exporteren AFD-definitie output (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Exporteer AFD-definitie per functie”.




- ❖ Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd dient te worden. De download (ZIP) met daarin de AFD-definitie van betreffende functie start automatisch.



## 16. Exporteren AFD-definitie output (2/2)

- ❖ De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 5 bestanden:





- Attributenoverzicht in CSV-formaat
- Functie-schema
- Codelijst-schema
- XPath-library
- Formaten-schema

Output	Bevat
Attributenoverzicht in CSV-formaat	Een overzicht van de gebruikte entiteiten en attributen binnen de voor deze functie opgestelde AFD-definitie.
Functie-schema	Het XML-schema met entiteiten en attributen in AFD-structuur.
Codelijst-schema	Het XML-schema met voor deze functie relevante codelijsten en wordt door het functie-schema geïmporteerd.
XPath-library	Het XML-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie opgestelde verbandscontroles.
Formaten-schema	Het XML-schema met alle AFD formaatdefinities en wordt door het functie-schema geïmporteerd.

# 17. Certificeren en publiceren AFD-definitie


Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Certificeer en publiceer AFD-definitie”.



- ❖ Selecteer de gewenste opties:



- Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
- Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in het SIVI-certificeringsregister
- Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld



- ❖ Selecteer ‘Uitvoeren’ om de gewenste opties door te voeren en kies vervolgens voor ‘Sluiten’.

# 18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities **Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten**

- ❖ Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s”
- ❖ De status van publicatie kan te allen tijde worden aangepast door middel van de vinkboxen.
- ❖ Betekenis vinkjes:
  - Geen vinkjes: AFD-definitie is onzichtbaar voor andere gebruikers
  - Register J/N: AFD-definitie wordt als vermelding opgenomen
  - Download J/N: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld
- ❖ De instelling van publicatie geldt voor alle manieren van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Contact | SIVI Test (info@sivi.org) | SIVI ▾

MENU ▾


## Beheer schema's

SIVI Community	Berichtsoort	Domein	Naam schema	Register J/N	Download J/N	Wijzig naam	Download	Verwijder
AFD	Contractdocument	Motorrijtuigen	020-A003-Demo AFD-definitie-999.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			




# 19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).




- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Synchroniseer met baseline” om de AFD-definitie bij te werken met de meest actuele baseline.



Een actuele baseline kan nieuwe AFD-elementen bevatten. Na synchroniseren worden deze beschikbaar om te worden geselecteerd in de AFD-definitie.


# 19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (2/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.



## 20. Aan-/afmelden notificatiemail

- ❖ Het is mogelijk om je aan te melden op de AOS-notificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFD-definities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden naar geabonneerden.
- ❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan of uit.





- ❖ Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI support.

E-mail: [support@sivi.org](mailto:support@sivi.org)

Telefoon: 030 - 6988096