AFD Online Samenstellen

Quick start guide (AFD 2.0)




Augustus 2021/v1.2

Inhoud

1. Aanmaken account en inloggen
2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein
3. Creëren nieuwe AFD-definitie
4. Beheren functies
5. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
6. Configureren herhaling van entiteiten
7. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
8. Handmatig toevoegen subset codelijst
9. Importeren subset codelijst
10. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen
11. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen
12. Toevoegen eigen omschrijving
13. Configureren gebruik attribuut binnen functies
14. Configureren eigenschappen AFD-definitie
15. Opstellen verbandscontroles pseudo – xpath
16. Exporteren AFD-definitie output
17. Certificeren en publiceren AFD-definitie
18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities
19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen
20. Aan-/afmelden notificatiemail
21. Machtiging gebruik derden

1. Aanmaken account en inloggen


- Browse naar https://portal.sivi.org en klik op “Inloggen”



- Meer informatie over aanmaken account en inloggen: https://www.manula.com/manuals/sivi/certificering

2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein

- In het MENU rechts bovenin kan de toepassing ”AFD Online Samenstellen” geselecteerd worden.




- Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.




3. Creëren nieuwe AFD-definitie


- Selecteer de knop toevoegen om een nieuwe AFD-definitie aan te maken.



- Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.




- Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.



4. Beheren functies

- Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies”.




- Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.

5. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten


- Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten.






6. Configureren herhaling van entiteiten

- Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en hoe vaak deze mag herhalen.









7. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen


- Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het toevoegen of verwijderen van attributen.





8. Handmatig toevoegen subset codelijst

- Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.



- Klik op het pijltje om de subset te selecteren.




- Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te slaan.



9. Importeren subset codelijst


- Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.



- Klik op “Importeer subset”.




- Plak een puntkomma gescheiden reeks van waarden en klik op “Verwerk”.
  Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.




10. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen

- Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop “Optielijst”.




- De mogelijkheid verschijnt om selectief de toegestane waarden in te voeren.




11. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen

- Selecteer achter Eigenschappen de bewerkknop.




- De mogelijkheden verschijnen om een waardebeperking in te voeren met betrekking tot waarden of aantal decimalen.




12. Toevoegen eigen omschrijving


- Selecteer achter Eigenschappen de bewerkknop.



- De mogelijkheid verschijnt om eigen omschrijving te wijzigen




OF



13. Configureren gebruik attribuut binnen functies


- Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moet worden opgenomen.




- Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.
- Nee: Wordt niet opgenomen in output.
- Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.

14. Configureren eigenschappen AFD-definitie


- In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens van de AFD-definitie te worden ingevoerd.






15. Opstellen verbandscontroles (1/2)

- Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Aanpassen verbandscontroles”.



- Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te stellen.



- Opstellen kan door middel van directe invoer JSONpath-expressie.

15. Opstellen verbandscontroles (2/2)


Opstellen JSONpath query

- Verbandscontroles worden hier direct als JSONpath-expressie genoteerd.




16. Exporteren AFD-definitie output (1/2)

- Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Exporteer AFD-definitie per functie”.




- Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd dient te worden. De download (ZIP) met daarin de AFD-definitie van betreffende functie start automatisch.



16. Exporteren AFD-definitie output (2/2)

- De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 3 bestanden:




→ Functie-schema
→ Codelijst-schema
→ JSONPath-library

Output	Bevat
Functie-schema	Het JSON-schema met entiteiten en attributen in AFD-structuur.
Codelijst-schema	Het JSON-schema met voor deze functie relevante codelijsten en wordt door het functie-schema geïmporteerd.
JSONPath-library	Het JSON-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie opgestelde verbandscontroles.


17. Certificeren en publiceren AFD-definitie

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Certificeer en publiceer AFD-definitie”.



- Selecteer de gewenste opties:
  - Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
  - Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in het SIVI-certificeringsregister
  - Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld




- Selecteer ’Uitvoeren’ om de gewenste opties door te voeren en kies vervolgens voor ‘Sluiten’.

18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s”




- De status van publicatie kan te allen tijde worden aangepast door middel van de vinkboxen.
- Betekenis vinkjes:
  - Geen vinkjes: AFD-definitie is onzichtbaar voor andere gebruikers
  - Register J/N: AFD-definitie wordt als vermelding opgenomen
  - Download J/N: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld
- De instelling van publicatie geldt voor alle manieren van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).




19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (1/2)

- Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).




- Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Synchroniseer met baseline” om de AFD-definitie bij te werken met de meest actuele baseline.



Een actuele baseline kan nieuwe AFD-elementen bevatten. Na synchroniseren worden deze beschikbaar om te worden geselecteerd in de AFD-definitie.

19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (2/2)

- Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.




20. Aan-/afmelden notificatiemail

- Het is mogelijk om je aan te melden op de AOS-notificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFD-definities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden naar geabonneerden.

- In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan of uit.






21. Machtiging gebruik derden

- Het is mogelijk om het opstellen en beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden.

  Op de SIVI-website is hiervoor een machtigingsformulier te vinden welke ondertekend door de aanvrager retour gezonden dient te worden aan SIVI.

  SIVI voegt vervolgens de rechten toe bij de externe gebruiker.



Machtigingsformulier
AFD Online Samenstellen

SIVI

Over dit formulier:

- Met dit formulier machtigt u een medewerker van een andere organisatie om namens uw organisatie AFD-definities aan te maken en/of te wijzigen in de toepassing AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt voor de gehele functionaliteit van AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt (nog) niet voor de functionaliteit Certificeren.
- SIVI kent alleen op basis van een getekend machtigingsformulier rechten toe aan de gemachtigde gebruiker.
- Dit formulier dient, ondertekend door de machtigingever, te worden gezonden naar support@sivi.org.
- Intrekking van de machtiging kan alleen door middel van dit formulier door één van beide partijen worden doorgegeven.
- Jaarlijks stuurt SIVI de machtiginggever een overzicht van de gemachtigden.

Gegevens machtiginggever

Naam bedrijf:.....

Contactpersoon

Naam: .....

Functie: .....

Telefoonnummer: .....

E-mailadres: .....

Gegevens gemachtigde

Naam bedrijf:.....

Gebruikersnaam: .....

Telefoonnummer: .....

Machtiging AFD Online Samenstellen

☐ Verlenen
☐ Intrekken

Ondertekening

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening[1] machtiginggever:

X _____

[1] Dit formulier kan digitaal worden ondertekend, maar dit is niet verplicht.

Pagina 1 van 1

Vragen?

- Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI support.

E-mail: support@sivi.org

Telefoon: 030 - 6988096